

簡単キッズベスト

まっすぐ編むだけで簡単にできあがります。



【Seriaグッズ】

- 毛糸
モダンツイードcol.3 9玉
- ココナッツボタン シンプル 6P 1袋
- とじ針セット 1組

【用意するもの】

2本棒針10号・4本棒針10号・4本棒針11号
縄編み針・はさみ・ぬい針
ボタンつけ糸(毛糸と同系色)

【できあがりサイズ】

胸囲:76cm 背肩幅:38cm 着丈:41cm
(身長約120cmサイズ)


1 身頃を編みます。

- 一般的な作り目を作り、2目ゴム編み・模様編みで編みます。
P.2の編み図を参照しましょう。
※前身頃は、ボタンホールを作りながら編みます。
- 編み終わりは伏せ止めをします。


ゲージ(10cm平方)

模様編み
19目×21段

●後身頃




●前身頃




2 衿を編みます。

- 後身頃と前身頃を中表に合わせて、肩の部分を巻きかがります。
巻きかがりが済んだら、表にします。
- 後身頃と前身頃の衿あき止まりから各30目拾い、2目ゴム編みを輪に編みます。
※途中で針の号数を替えて編みます。
- 編み終わりは表目は表目、裏目は裏目を編んで伏せ止めをします。
- 衿を外側に折り返します。



3 ボタンをぬいつけます。

ボタンを後身頃の裏に、4個ぬいつけます。
表にぬい目が出ないようにしましょう。



Point ボタンのぬいつけ方

① 図のように針を入れ、同じことを3回くり返します。

② 糸足に上から下に5回巻きつけ、最後の輪に糸をくぐらせます。

③ 結び玉を作り、巻きつけたところに針を通して糸を切ります。


<前身頃 編み図>

🌿を編む際、参照しましょう。

Point ボタンホール

⊙ ⊗ ⊠ ⊡ は、ボタンホールを示しています。
後身頃はボタンホールを作らず、□ □ 表目で編みます。

□ = □ 表目



= 右上3目交差目
 = 左上2目一度
 = 右上2目一度
 = かけ目
 = 模様編み 12目・8段1模様