

ミニクラッチバッグ

マグネット用あて地を本体にまつりつける時は、表側にまつる糸が出ないように気をつけましょう。



【Seriaグッズ】

- 毛糸
キナキナリcol.27 5玉
- とじ針セット 1袋
- 金属かぎ針No.7・No.8 1本
- マグネットホック大18mm 1組
- ミリタリーボタン ミリタリー3P 1袋

【用意するもの】

- はさみ
- 【できあがりサイズ】
幅:22cm 深さ:15cm


1 本体・あて地を作ります。(キナキナリcol.27 かぎ針8号)

- 1 共鎖の作り目を作り、長編みで本体を編みます。
- 2 共鎖の作り目を作り、細編みでマグネット用あて地を2枚編みます。

ゲージ(10cm平方)

長編み
14目×6.5段

●本体 (かぎ針8号)




●マグネット用あて地 2枚

(かぎ針8号)



単位:cm

●本体 (かぎ針8号)



●マグネット用あて地 2枚


(かぎ針8号)




- = 鎖編み目
- × = 細編み目
- 0 = 立ち目
- ⌋ = 長編み目

2 ミニクラッチバッグを完成させます。


① 編み地を外表にして底の折り位置で折り、両脇を巻きかがります。




② マグネットホックをあて地(1枚)と本体につけます。



③ マグネットがついたあて地を本体のふた側(裏)にまつりつけます。もう1枚のあて地を本体マグネットの裏側にまつりつけます。



④ 飾りボタン、フリンジ(16cm、2本どりを2つ折り16カ所)を指定箇所につけます。(フリンジつけ位置はP.1参照)




● フリンジのつけ方


① フリンジつけ位置に編み地の裏側から針を入れます。



② 2本どりのフリンジを2つ折りにし、輪の部分に針をかけ編み地の裏側へ引き出します。



③ 輪の中に糸端を手前から通し、糸を引き抜きます。



④ フリンジを16カ所つけたら、はさみで糸端を切りそろえます。

